

Fiche procédure 029




Afficher un flux RSS en aperçu type Fil d'actualités

Fiche(s) de la même thématique, disponible(s) sur www.aidel.com

FP027	Ajouter un flux RSS
FP028	Afficher les flux RSS en liste type <i>Menu</i>
FP030	Modifier le mode d'ouverture d'un flux RSS affiché en liste
FP031	Enregistrer un flux RSS du portail

Webportal permet de lire et créer des flux RSS pour favoriser la veille. Les blocs du portail permettent d'afficher les flux RSS sous forme de liste de liens ou en fil d'actualités.

Backoffice du portail > **BLOCS** ou Système > Modules > **BLOCS**




Afficher un flux RSS en fil d'actualités consiste à mettre en ligne un bloc comportant l'aperçu des articles d'un lien RSS enregistré au préalable dans les **Classements**. Il faut donc ajouter un **bloc RSS**.


AJOUTER LE BLOC TYPE RSS

Pour ajouter le bloc à la structure, suivre la procédure de la fiche **FP017 Ajouter un bloc**, en sélectionnant un **bloc RSS**.

Une fois placé, cliquer sur l'**icône « croix rouge »**  pour le rendre visible.



PARAMETRER LE BLOC RSS

Cliquer sur l'**icône « molette »**  pour entrer dans la fenêtre de paramétrage.

Editer un bloc	
Type de bloc	RSS
Emplacement du bloc	À droite
Limité aux espaces	<input type="text" value="x Accueil"/>
Poids	4
Visible	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Permettre de plier/déplier le bloc	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Cacher le contenu du bloc par défaut	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Classe spécifique	<input type="text"/>
Visible dans	<input type="text" value="x Page d'accueil"/>
Titre	RSS
Choix du classement*	-Le Monde
Durée du cache	Pas de Cache
Limité aux appareils	<input type="text"/>
Groupes	<input type="text" value="Administrateur"/> Utilisateurs enregistrés <input type="text" value="Visiteurs anonymes"/> q_lecteur <input type="text" value="q_contributeur"/>
<input type="button" value="Valider"/>	



Emplacement du bloc Emplacement défini lors du drag & drop du bloc du Parc vers la structure¹.

Limité aux espaces Affichage du bloc en fonction des espaces².

Poids Valeur de référence en fonction de l'emplacement du bloc et des autres blocs affichés dans la même sous-structure (automatique).

¹ FP020 Définir l'emplacement d'un bloc.

² FP024 Gérer l'affichage d'un bloc selon le type d'espace.

Visible	Visibilité du bloc ³ .
Permettre de plier/déplier le bloc	Indiquer Oui pour un bloc à accordéon avec une flèche permettant de plier et déplier le contenu de la liste.
	Indiquer Non pour une liste à affichage directe.
Cacher le contenu du bloc par défaut	Propriété dépendante du champ au-dessus.
Classe spécifique	Champ dédié au thème graphique. Vide par défaut.
Visible dans	Affichage du bloc en fonction des pages ⁴ .
	Indiquer l'intitulé du bloc (à afficher ou à masquer en ligne ⁵).
Titre	
Choix du classement	Liste des liens RSS ajoutés au dossier RSS des Classements. Sélectionner le lien RSS à utiliser.
	
Limité aux appareils	Affichage du bloc selon le type de supports numériques.
Groupes	Affichage du bloc selon le groupe d'utilisateurs ⁶ .

Propriétés de base présentes dans tous les blocs

Spécificités du bloc RSS

Cliquer sur **Valider** en bas de la fenêtre de paramétrage pour enregistrer et fermer.

Le RSS a été ajouté à l'emplacement souhaité.



³ FP021 Rendre visible/invisible un bloc.

⁴ FP023 Gérer l'affichage d'un bloc selon le type de page.

⁵ FP022 Afficher/masquer l'intitulé d'un bloc.

⁶ FP026 Gérer l'affichage d'un bloc selon le groupe d'utilisateurs.