

Fiche procédure 028



Afficher les flux RSS en liste type *Menu*

Fiche(s) de la même thématique, disponible(s) sur www.aidel.com

FP027	Ajouter un flux RSS
FP029	Afficher un flux RSS en aperçu type <i>Fil d'actualités</i>
FP030	Modifier le mode d'ouverture d'un flux RSS affiché en liste
FP031	Enregistrer un flux RSS du portail

Webportal permet de lire et créer des flux RSS pour favoriser la veille. Les blocs du portail permettent d'afficher les flux RSS sous forme de liste de liens ou en fil d'actualités.

Backoffice du portail > **BLOCS** ou Système > Modules > **BLOCS**




L'affichage des flux RSS en liste consiste à mettre en ligne la liste des liens enregistrés au préalable dans les **Classements**. Il faut donc ajouter un **bloc Classements**.


AJOUTER LE BLOC TYPE CLASSEMENTS


Pour ajouter le bloc à la structure, suivre la procédure de la fiche **FP017 Ajouter un bloc**, en sélectionnant un **bloc Classements**.

Une fois placé, cliquer sur l'**icône « croix rouge »**  pour le rendre visible.





PARAMETRER LE BLOC CLASSEMENT POUR UNE LISTE DE FLUX RSS

Cliquer sur l'**icône « molette »**  pour entrer dans la fenêtre de paramétrage.




The screenshot shows the 'Editer un bloc' configuration window for 'Classements'. The window has a breadcrumb trail 'Administration des blocs > Editer un bloc'. The configuration fields are as follows:

Editer un bloc	
Type de bloc	Classements
Emplacement du bloc	À droite
Limité aux espaces	
Poids	4
Visible	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Permettre de plier/déplier le bloc	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Cacher le contenu du bloc par défaut	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
Classe spécifique	
Visible dans	<input type="text" value="x Page d'accueil"/>
Titre	<input type="text" value="Classements"/>
Choix du classement * classement automatique	<input type="text"/>
Choix du type de noeud à afficher	<input type="text"/>
Limité à	<input type="text"/>
Choix de la présentation	arbre jstree
	icônes du classement <input type="checkbox"/>
	Arborescence du classement <input type="checkbox"/>
	Afficher la racine <input type="text" value="Oui"/>
	Drag'n drop interne <input type="checkbox"/>
	Gestion débordement <input type="text" value="Ellipse"/>
	Nombre de noeud à afficher <input type="text"/>
	Choix du thème <input type="text" value="Option d'administration"/>
	Garder l'ouverture d'un dossier lors de l'ouverture d'un second dossier <input type="checkbox"/>
	Action sur les fils <input type="text" value="Déplié"/>
	Ouvrir le 1er niveau <input type="text" value="Tous"/>


Emplacement du bloc	Emplacement défini lors du drag & drop du bloc du Parc vers la structure ¹ .
Limité aux espaces	Affichage du bloc en fonction des espaces ² .
Poids	Valeur de référence en fonction de l'emplacement du bloc et des autres blocs affichés dans la même sous-structure (automatique).
Visible	Visibilité du bloc ³ .
Permettre de plier/déplier le bloc	Indiquer Oui pour un bloc à accordéon avec une flèche permettant de plier et déplier le contenu de la liste. Indiquer Non pour une liste à affichage direct.
Cacher le contenu du bloc par défaut	Propriété dépendante du champ au-dessus.
Classe spécifique	Champ dédié au thème graphique. Vide par défaut.
Visible dans	Affichage du bloc en fonction des pages ⁴ .
Titre	Indiquer l'intitulé du bloc (à afficher ou à masquer en ligne ⁵). 
Choix du classement	Taper les premières lettres et sélectionner le dossier des Classements dans lequel sont enregistrés les liens RSS. 
Choix du type de nœud à afficher	Permet de masquer des éléments présents dans le dossier du Classements sélectionné.
Limité à	Affichage du bloc pour une page spécifique.
Choix de la présentation	Exemples dans le point suivant de cette fiche.
Limité aux appareils	Affichage du bloc selon le type de supports numériques.
Groupes	Affichage du bloc selon le groupe d'utilisateurs ⁶ .

 Propriétés de base présentes dans tous les blocs

 Spécificités du bloc Classements







CHOISIR LA PRESENTATION DE LA LISTE DE FLUX RSS

Dans le champ **Choix de la présentation**, choisir **arbre jstree** pour une présentation sous forme de liste.



¹ FP020 Définir l'emplacement d'un bloc.
² FP024 Gérer l'affichage d'un bloc selon le type d'espace.
³ FP021 Rendre visible/invisible un bloc.
⁴ FP023 Gérer l'affichage d'un bloc selon le type de page.
⁵ FP022 Afficher/masquer l'intitulé d'un bloc.
⁶ FP026 Gérer l'affichage d'un bloc selon le groupe d'utilisateurs.

Choisir ensuite les options utiles pour la liste des flux RSS, en fonction de la présentation souhaitée :

Icône du classement Affiche les icônes sélectionnées dans les Classements 	Arborescence du classement Affiche la liste avec l'arborescence des Classements 	Afficher la racine Oui Affiche l'intitulé du dossier des Classements 
Afficher la racine Comme un sous-fitre Affiche l'intitulé des Classements en sous-fitre 	Drag and drop Possibilité de déplacer les flux RSS à l'intérieur de l'arborescence. 	Gestion débordement <ul style="list-style-type: none">• Ellipse pour afficher ... après un intitulé trop long• Multi-ligne pour un retour à la ligne.
Nombre de nœud à afficher : 2 Limite le nombre de flux RSS à afficher. 	Choix du thème Apparence visuelle de la liste des flux, en affichage direct et au passage du curseur. Sélectionner Option d'administration	

Cliquer sur **Valider** en bas de la fenêtre de paramétrage pour enregistrer et fermer.

Les flux RSS sont affichés sous forme de liste à l'emplacement et selon la présentation souhaitée.

